


Windows【Outlook2013／IMAP】

■新規設定


Outlook 2013を起動します。「アカウントの追加」をクリックします。




「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



「POP または IMAP」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



各設定内容の入力と選択を行います。



名前	お客様のお名前
電子メールアドレス	お客様のメールアドレス
アカウントの種類	IMAP
受信メールサーバー	imap.ma.catvy.ne.jp
送信メールサーバー	smtp.ma.catvy.ne.jp
アカウント名	お客様のメールアドレス
パスワード	お客様のメールパスワード
パスワードを保存する	チェックする

を入力し、「詳細設定」をクリックします。

「送信サーバー」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

OK キャンセル

「送信サーバー (SMTP)は認証が必要」をチェックし、
「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択、「OK」ボタンをクリックします。

「詳細設定」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (IMAP)(I): 143 標準設定(D)

使用する暗号化接続の種類(E): なし

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

フォルダー

ルートフォルダーのパス(F):

送信済みアイテム

送信済みアイテムのコピーを保存しない(D)

削除済みアイテム

アイテムを削除対象としてマークするが、自動的に移動しない(K)
削除対象としてマークされたアイテムは、メールボックス内のアイテムが消去されたときに完全に削除されます。


オンライン中にフォルダーを切り替えたらアイテムを消去する(P)

OK キャンセル

受信サーバー (POP3)	143
送信サーバー (SMTP)	587


を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

「テスト アカウント設定」画面が表示されます。



テストが完了したら、「閉じる」ボタンをクリックします。

セットアップの完了です。



「完了」をクリックして、設定を終了します。